



Koppelen MyComelit app

UT9270

Bluetooth op UT9270 activeren

De supercode van de UT9270 dient bekend te zijn

Opmerking : de firmwareversie van artikel UT9270 dient versie 2.4.0 of hoger te zijn.

1. Druk op de toets “Deurslotbediening” op het scherm.
2. Druk op 
3. Voer de supercode in (standaard: 778899)
4. Druk op “Bluetooth”
5. Druk op “Activeer”
6. Druk op “Gebruik MyComelit app”
7. Start de koppelingsprocedure via de MyComelit app.



Registreren MyComelit app

Deze app is beschikbaar voor Android en iPhone

MyComelit

Comelit Group S.p.a.

4,6★
73 reviews


10K+
Downloads

PEGI 3


Installeren

Delen

Aan verlanglijstje toevoegen



Android



Apple

FEEL
SECURE

COMELIT


Registreren MyComelit app

Aanmaken van een account

Als de MyComelit app gedownload en gestart is, maak dan eerst een account aan door op “Heeft u geen account?” te drukken.

Kies bij “Type gebruiker” voor Installateur. Voltooi de registratie en log hierna met de ingevoerde gegevens in.

Druk hierna op de 3 streepjes links bovenin de groene balk.



myCOMELIT®


E-mail

Wachtwoord

AANMELDEN

[Bent u uw wachtwoord vergeten?](#)

[Heeft u geen account?](#)



myCOMELIT®

E-mail

Wachtwoord


Minimaal 12 tekens en moet ten minste één kleine letter, één hoofdletter, één cijfer en één speciaal teken bevatten (.,!@#\$%^&*()-={}|;:~'").

Wachtwoord

Type gebruiker

Nederland

REGISTREREN



Type gebruiker

Architect

Eindgebruiker


Gebouwbeheerder

Groothandel

Installateur

Systeemintegrator

Technisch adviseur



myCOMELIT

CONTACT VOOR HULP

PROMOTIES

LOGOS NFC CONFIGURATOR

SIMPLEBUS CONFIGURATOR

SYSTEEMBEHEER

NVR ACTIVERING

CONFIGURATIE DIP-SWITCH

WHATSAPP

INSTALLER ASSISTENT

VERKOOPNETWERK

VIDEOS

TRAININGEN





DOWNLOADS

Koppelen MyComelit app

Zoeken naar de UT9270

Druk op “Installatie en config” en hierna op “Ultra namenlijst.”

De app zal laten zien dat er een nieuw deurstation is gevonden en druk op deze lichtgroen gekleurde balk. Selecteer dan de UT9270.





Koppelen MyComelit app

Koppelen van de UT9270

De app zal vragen om een koppel code. Deze is dan zichtbaar op de UT9270. Voer deze in de app in en de app zal dan verbinden.

Mocht de verbinding niet tot stand worden gebracht, klik dan in het scherm op de knop “Opnieuw”



Koppelen MyComelit app

Koppelen van de UT9270

Na een geslaagde verbinding, dient er een naam en een systeem aan de app te worden toegevoegd. Druk op “Selecteer systeem” en voer een naam, type en adresgegevens in en druk op het vinkje rechtsboven. Indien dit scherm niet zichtbaar is, klik dan op het + symbool. Druk na het aanmaken van het systeem op de pijl terug en selecteer dan het aangemaakte systeem, geef het deurstation een naam en druk op het vinkje rechtsboven.

Voeg apparaat toe

NAAM DEURSTATION

Verplicht veld

SYSTEEM

Selecteer systeem

Voeg systeem toe

NAAM

Demo zaak

SELECTEER TYPE

Woningen

ADRES

Verplicht veld

PLAATS

Verplicht veld

POSTCODE

Verplicht veld

LAND

Land

Huidige locatie verkrijgen

Systemen

Demo zaak

Buitendijks 1

Voeg apparaat toe

NAAM DEURSTATION

Ultra Demo

SYSTEEM

Demo zaak






Koppelen MyComelit app

Aanpassen namenlijst en synchroniseren

De namenlijst wordt nu gedownload. Wijzig de naam en druk op opslaan. Wijzig indien nodig meerdere namen.

Druk hierna op het symbool met de 2 ronddraaiende pijlen links onder in de hoek. Klik in het volgend scherm dan op de knop “synchroniseren”.

De namenlijst in de UT9270 wordt hiermee aangepast. Zet hierna eventueel Bluetooth op de UT9270 uit via het inloggen met de supercode.



Koppelen MyComelit app

Opnieuw (later) verbinden

Als de MyComelit app eenmaal aan de UT9270 gekoppeld is, zal de app deze verbinding onthouden.

Indien er later weer een naam gewijzigd dient te worden, dan is het voldoende om op de UT9270 Bluetooth weer aan te zetten volgens de stappen op de 1^{ste} pagina van deze handleiding.

Start de app, druk hierna op de 3 streepjes links bovenin de groene balk.

Druk op “Installatie en config” en hierna op “Ultra namenlijst.”

Dan is bij “Beschikbare deurstations” het reeds toegevoegde deurstation te zien.

Het volstaat om dan op de lichtgroene knop te drukken van de bestaande verbinding en de namenlijst wordt dan zichtbaar.

Voor het wijzigen en synchroniseren van namen, volg de vorige pagina.

